

## Инструктаж по технике безопасности

### 1. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

#### 1.1. Перед началом работы необходимо:

- надеть спецодежду и спецобувь (халат или х/б костюм, специальную удобную обувь без каблука и шапочку), иметь индивидуальные средства защиты (для органов дыхания марлевую маску), во время эпидемии маску менять каждые четыре часа;
- все повреждения кожи на руках должны быть закрыты лейкопластырем, клеем БФ или напальчником;
- подготовить рабочее место, убедиться в исправности электроприборов;
- провести бактерицидную обработку кабинета.

#### 1.2. Медсестра перед началом работы обязана проветрить помещение.

#### 1.3. Проверить наличие стерилизованного материала для работы.

1.4. Обнаруженные нарушения требований охраны труда должны быть устранены собственными силами до начала работ, а при невозможности сделать это работник обязан сообщить руководителю работ.

### 2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

2.1 Работать в резиновых перчатках. Оберегать руки от порезов и уколов. При попадании крови на кожу смыть водой, обработать кожу 70% раствором этилового спирта 2 раза.

2.2 Использовать лекарственные вещества, растворы с четкой маркировкой и действующим сроком годности.

2.3 Флаконы с металлической обкаткой вскрывают только зажимом.

2.4 Ампулы с лекарственным веществом подпиливать специальной пилочкой стекло надламывать ватным шариком.

2.5 При повреждении кожи острым и колющим инструментарием первую каплю выдавить, обработать спиртом, 5% йодом.

2.6. При использовании в работе химических веществ: применять химические вещества только с аптечной этикеткой; хранить в сосудах с плотной крышкой; не допускать разбрызгивания вещества и попадания капель на открытые участки кожи, глаза, в верхние дыхательные пути, желудочно-кишечный тракт.

2.7. После осмотра больного мыть руки теплой водой с мылом.

### 3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

3.1 При несчастном случае, который произошел во время работы, немедленно освободить пострадавшего от воздействия травмирующего фактора, оказать ему первую (доврачебную) медицинскую помощь. Сам пострадавший или свидетель обязан немедленно сообщить непосредственному руководителю о несчастном случае и вызвать скорую помощь по телефону 03. В случае поражения человека электрическим током необходимо быстро отключить ту часть оборудования к которой прикасается пострадавший. Если при этом пострадавший может упасть с высоты, следует предупредить или обезопасить его падение. В случае невозможности быстро отключить оборудование, необходимо отделить

пострадавшего от токоведущих частей. При напряжении до 1000 В для отдаления пострадавшего от токоведущих частей следует воспользоваться сухой тряпкой, доской, веревкой, одеждой или другим сухим не проводящим тока материалом. Пользоваться металлическими, мокрыми предметами не разрешается. При необходимости следует перерубить и перерезать провода (каждый по отдельности) топором с сухой деревянной рукояткой или инструментом с изолированными рукоятками. При освобождении пострадавшего от действия электрического тока следить за тем, чтобы самому не оказаться в контакте с токоведущей частью и под напряжением шага.


При возникновении очагов пожара немедленно:

- обесточить электрооборудование;
- вызвать пожарную охрану;
- оповестить всех работающих поблизости и принять по возможности меры к тушению очага возгорания. Горящие части электроустановок и электропроводку находящиеся под напряжением, следует тушить углекислотными огнетушителями.
- принять меры к вызову на место пожара своего непосредственного руководителя или других должностных ЛИЦ;
- в соответствии с оперативной обстановкой следует действовать согласно местному оперативному плану пожаротушения.

Порядок набора вызовов с операторов сотовой связи следующий:

Пожарная охрана:

- Абонентам МТС. ЕТК - 01\* вызов.
- Абонентам Мегафон, Билайн - 010 вызов.



Подпись проводившего инструктаж

*С.А. Зарубин*

Подпись студента

*М.С. Зарубин*